

¿Qué es una API Key?

Una API Key, es la llave/password, que nos posibilita acceder a tu cuenta desde nuestros equipos. El Exchange (Binance) ha preparado un entorno tecnológico seguro (API) para que una máquina/ordenador pueda automatizar las operaciones en tu cuenta. Por supuesto, siempre serás tú la persona que genere la API Key y que autorice esta operativa automática únicamente a la IP (dirección) de nuestros robots. Nadie más podrás acceder a través de esa API.

Es decir, una API Key es la herramienta informática que nos permite instalar nuestro robot/software en tu cartera de activos digitales. Sin ella pecunia256 no te puede ofrecer su principal valor añadido.

¿Cómo crear una API Key?

GUÍA DE BINANCE PARA CREAR UNA API. Copia y pega esta dirección en tu navegador:

https://www.binance.com/es/support/faq/c%C3%B3mo-crear-claves-api-en-binance-360002502072



Primero ve al icono de usuario, arriba a la derecha.

Pincha en "Cuenta" y se te desplegará un menú a la izquierda de tu pantalla.

Ahí pincha en "Gestión de API".



Arriba la derecha pincha el	Crear API Crear API de informe fiscal	Eliminar todas las API
botón "Crear API".	Crear API	×
Selecciona "Generada por sistema".	Etiquetar clave API para proceder pecunia256	
Elige un nombre para tu API.	Cancelar	Siguiente
Verifica tu identidad.		

Una vez Que ya tengas la pantalla de la API, debes seguir unos pasos:

Pincha a la derecha en "Editar restricciones".

Primero, para tu seguridad, debes añadir nuestra IP en "Restringir el acceso a direcciones IP fiables (recomendado)". La IP de confianza que debes poner es la siguiente: **IP 185.25.112.57.** Si no añades esta IP no podrás realizar los otros pasos.

Una vez añadida la IP de confianza, habilita las casillas de "Habilitar trading de márgenes y spot" y "Habilitar Retiros".

La API deberá quedar así para que nuestros robots puedan operar:

нмас р256			Guardar Cancelar
	API Key X4TFPzFMTPR74KZCtC4TbARcZZK Secret Key VmDNk258JShjtl	CumIydzO8oM4hSe0d8yjlVUjO3QikoQVobGCW Copy	
Escanear para obtener dirección	Restricciones de API Habilitar lectura Permite transferencias universales	 Habilitar trading de márgenes y spot Habilitar Retiros 	Habilitar margen, préstamo, reembolso y transferencia
	Restricciones de acceso por IP Sin restricciones (menos seguro) Esta clave AF Para proteger la seguridad de tus fondos, si la l Restringir el acceso a direcciones IP fiables (re	Il permite acceder desde cualquier dirección IP. Esta acción no es recomendable P no está restringida y está habilitado cualquier permiso que no sea el de lectura comendado)	, esta clave API se eliminará.
	185.25.112.57 ×	alas con espacios. Confirmar	



Ya tienes tu API para poder activar nuestros robots.

Por favor, lee esta información:

TENDRÁS QUE COPIAR LA SECRET KEY O LLAVE SECRETA, YA QUE SOLO ES LEGIBLE EN EL MOMENTO DE CREALA. LUEGO SALDRÁN ASTERISCOS Y NO PODRÁS RECUPERARLA. Pecunia256 necesita este conjunto de letras y números para activar los robots en tu cuenta.

si la pierdes, necesitarás borrar la api y volver a crear otra.

IMPORTANTE: si borras la API (botón "Eliminar") cuando ya estás usando nuestros robots, éstos se desactivarán y tendrás que volver a proporcionarnos esta información para que vuelvan a funcionar.



Ahora tienes que asociar esta API a tu cuenta de pecunia256 para activar los robots

Ve a tu cuenta de pecunia256.

Entra en el menú de usuario. "Mis Datos" y en el apartado "Funcionamos con Binance" introduce la información completa que has obtenido de tu API de Binance.

Api Secret	
•••••	
Recuerda que por tu seguridad debes añadir al menos una IP de confianza a tu cuenta de Binance. IP de confianza: 185.25.112.57	Te ayudamos a configurar tu cuenta en Binance:
	Protege tu cuenta 2FA
	Verificar identidad
	Creación y asociación de la API
	Ingreso de fondos